



✓ СЕТЬ И ИНТЕРНЕТ

ОТКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИИ
"ВКЛЮЧАТЬ WI-FI АВТОМАТИЧЕСКИ"
И "РАЗРЕШИТЬ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ WEP"
ЧТОБЫ УСТРОЙСТВО
НЕ ПОДКЛЮЧАЛОСЬ К НЕБЕЗОПАСНЫМ
СЕТЯМ БЕЗ ВАШЕГО ВЕДОМА.

"НАСТРОЙКИ" ->
"СЕТЬ И ИНТЕРНЕТ" ->
"ИНТЕРНЕТ" ->
"НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ"



ВЕСТНИК
КИБЕРПОЛИЦИИ




@CYBERPOLICE_RUS


✓ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ УСТРОЙСТВА

ОТКЛЮЧАЙТЕ BLUETOOTH,
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК
АТАК, А ТАКЖЕ УМЕНЬШИТЬ
РАСХОД АККАМУЛЯТОРА.

“НАСТРОЙКИ” ->
“ПОДКЛЮЧЕННЫЕ УСТРОЙСТВА
(BLUETOOTH)”



ВЕСТНИК
КИБЕРПОЛИЦИИ



@CYBERPOLICE_RUS


✓ УВЕДОМЛЕНИЯ

"НАСТРОЙКИ" -> "ПОИСК" ->
"УВЕДОМЛЕНИЯ" ->
"УВЕДОМЛЕНИЯ НА ЗАБЛОКИРОВАННОМ
ЭКРАНЕ"

Уведомления на заблок. экране

- Показывать все
- Скрывать беззвучные чаты и уведомления
- Не показывать уведомления

**ВКЛЮЧИТЕ ПОКАЗ
УВЕДОМЛЕНИЙ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ
УСТРОЙСТВА**



ВЕСТНИК
КИБЕРПОЛИЦИИ








ЭКРАН И ДОСТУПНОСТЬ

**ПОКАЗЫВАЙТЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ.
УСТАНОВИТЕ МИНИМАЛЬНО УДОБНОЕ
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА.
ТАКЖЕ ОТКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИЮ
ДОБАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НА ЗАБЛОКИРОВАННОМ ЭКРАНЕ**

**"НАСТРОЙКИ" -> "ПОИСК"->
"ЭКРАН"->
"ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНА" ->
"ЭКРАН И СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ->
"ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ЭКРАН"->
"КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ"**



**ВЕСТНИК
КИБЕРПОЛИЦИИ**



@CYBERPOLICE_RUS



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ PIN, ПАРОЛЬ
ИЛИ ГРАФИЧЕСКИЙ КЛЮЧ.

ОТКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИЮ ПОКАЗА
ПАРОЛЕЙ

УСТАНОВИТЕ PIN ДЛЯ СИМ-КАРТЫ

"НАСТРОЙКИ" -> "ПОИСК" ->
"ЗАЩИТА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ" ->
"БЛОКИРОВКА ЭКРАНА"

"НАСТРОЙКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ" ->
"ПОКАЗЫВАТЬ ПАРОЛИ"

"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ" ->
"БЛОКИРОВКА СИМ-КАРТЫ" ->

Блокировка SIM-карты

PIN-код SIM-карты

••••

Отмена

OK

Задайте PIN-код

••••••

Автоматическое подтверждение верного
PIN-кода

Подтверждение PIN-кода вручную безопаснее
автоматического

ОЧИСТИТЬ

ДАЛЕЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

✕

0

↩



ВЕСТНИК
КИБЕРПОЛИЦИИ


@CYBERPOLICE_RUS



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

**МЕНЕДЖЕР РАЗРЕШЕНИЙ:
ОТКЛЮЧИТЕ ДОСТУП К КАМЕРЕ, МИКРОФОНУ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ И ДРУГИМ ДАННЫМ
ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫМ ОНИ НЕ НУЖНЫ.**

**"НАСТРОЙКИ" -> "ПОИСК"->
"О ПРИЛОЖЕНИИ"->
"РАЗРЕШЕНИЯ"**



@CYBERPOLICE_RUS




**ВЕСТНИК
КИБЕРПОЛИЦИИ**



БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕКЛАМА

СБРОСЬТЕ РЕКЛАМНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР И УДАЛИТЕ ЕГО, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ТАРГЕТИНГ.

ПОДКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИЮ СКАНИРОВАНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.



**"НАСТРОЙКИ" ->
"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ" ->
"СКАНИРОВАНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ"**



@CYBERPOLICE_RUS